

19	9 Échap	F1 F1 67	F2 F2 68	F3 F3 69	F4 F4 70	F5 F5 71	F6 F6 72	F7 F7 73	F8 F8 74	F9 F9 75	F10 F10 76	F11 F11 95	F12 F12 96	Impécr	Pause	Insérer	Suppr 119/77 VerrNum	/ 106 / ÷	· 63 * ×										
(VerrNum activé)																													
17	3 49	1 10	2 11	3 12	4 13	5 14	6 15	7 16	8 17	9 18	0 19	À 20	° 21	≠ 22	+ ±	BackSpace	59	+ 86	- 82										
BackSpace																													
17	23 TAB	A 24 a	Æ 25 æ	Z 26 z	Â 27 â	E 28 e	€ 29 €	R 30 r	Ê 31 ê	T 32 t	Ɔ 33 ɔ	Y 34 y	ÿ 35 ÿ	U 36 u	Û 37 û	I 38 i	Î 39 î	O 40 o	Œ 41 œ	P 42 p	Ô 43 ô	ˆ 44 ^	˜ 45 ~	\$ 46 \$	ø 47 ø	Entrée	79 7	80 8	81 9
16	66 CapsLock	Q 38 q	Ä 39 ä	S 40 s	„ 41 ß	D 42 d	Ë 43 ë	F 44 f	, 45 '	G 46 g	¥ 47 '	H 48 h	Ɔ 49 ð	J 50 j	Ü 51 ü	K 52 k	İ 53 i	L 54 l	Ł 55 ł	M 56 m	Ö 57 ö	% 58 ù	Ù 59 '	µ 60 *	- 61 '	(entrée)	83 4	84 5	85 6
17	50 Shift	> 94 <	≥ 95 ≤	W 52 w	“ 53 «	X 54 x	” 55 »	C 56 c	® 57 ©	V 58 v	← 59 →	B 60 b	↑ 61 ↓	N 62 n	→ 63 ↵	? 64 ,	… 65 ;	. 66 ;	· 67 ×	/ 68 :	/ 69 ÷	§ 70 !	- 71 i	62 Shift	111 En haut	87 1	88 2	89 3	
13	37 Ctrl	(aucun seul) Fn	133 Win	Meta_L 64 Alt	Espace	Espace	Espace insécable	65	92 AltGr	? Menu	105 Ctrl	113 À gauche	116 En bas	114 À droite	(Ins Ins) 90 0	104 Entrée													

Nota : lorsque VerrNum n'est pas activé, le pavé numérique renvoie des codes de touches différents.

Nombre total de touches matérielles = 99 + bouton d'allumage = 100

Raccourcis intéressants

É	Shift AltGr é	¥	Shift AltGr G	™	Shift AltGr 8	nbsp	Shift AltGr Espace
È	Shift AltGr è	≠	Shift AltGr)	≤	AltGr <		
Ê	Shift AltGr r	±	Shift AltGr =	≥	Shift AltGr <		
À	Shift AltGr à	·	Shift AltGr ;	–	Shift AltGr *		
Ç	Shift AltGr ç	ß	AltGr s	…	Shift AltGr ,		
œ	AltGr o	æ	AltGr a	¿	AltGr ,		
Œ	Shift AltGr o	Æ	Shift AltGr a	¡	AltGr !		

Shift	Shift AltGr
Code de touche	
Aucun	AltGr

Légende